

# E-mail

Wir stellen unseren Mitgliedern [E-mail](#)-Dienste zur Verfügung. Benutzerkonten gibt es auf Anfrage <sup>1)</sup>.

Ansprechpartner:

- [Sebastian Harl](#)
- [Sven Velt](#)
- Kontakt: [postmaster@lusc.de](mailto:postmaster@lusc.de)

## Dienste

Die folgenden Dienste stehen zur Verfügung:

- IMAP / POP3 und SMTP Konto
- E-mail Weiterleitung

### IMAP / POP3

- Hostname: `mail.lusc.de`
- Port: 993 (IMAPs) / 995 (POP3s) - unverschlüsselter Zugriff ist nicht möglich
- Benutzername: `<nickname>@lusc.net`

### SMTP

- Hostname: `mail.lusc.de`
- Port: 25 - unverschlüsselter Zugriff ist (bei Authentifizierung) nicht möglich
- Benutzername: `<nickname>@lusc.net`
- E-mail-Adresse: `<nickname>@lusc.de` (wird auf `<nickname>@lusc.net` weitergeleitet <sup>2)</sup>)

### Weiterleitung

Unabhängig von IMAP / POP3 Konten sind Weiterleitungen auf beliebige E-mail-Adressen möglich.

## Konfiguration

### Einrichtung

Aktuell ist nur eine manuelle Einrichtung durch die Postmaster möglich. Wenn du LUSC-Mitglied bist und gerne ein E-mail-Konto / Weiterleitung hättest, dann schreibe einfach eine E-mail an [postmaster@lusc.de](mailto:postmaster@lusc.de).

## Neues Passwort setzen

Auch das Passwort kann aktuell nur manuell gesetzt werden. Schicke dazu die MD5-Summe deines neuen Passworts an [postmaster@lusc.de](mailto:postmaster@lusc.de). Die MD5-Summe erhältst du mit folgendem Befehl:

```
echo -n <neues_passwort> | md5sum
```

Aus gegebenem Anlass ein wichtiger Hinweis: Dabei ist natürlich <neues\_passwort> (inkl. < und >) durch das gewünschte neue Passwort zu ersetzen.

Sicherheitshinweis: Mit dem o.g. Befehl taucht das Passwort im Klartext auf der Kommandozeile auf und wird in der Shell-Historie gespeichert. Um das zu verhindern, kann man z.B. `dovecotpw -s PLAIN-MD5` aus Dovecot (in Debian im Paket `dovecot-common` enthalten) oder folgenden Perl-Einzeiler verwenden:

```
perl -MDigest::MD5=md5_hex -e 'system "stty -echo"; $pw = <>; chomp $pw; print md5_hex($pw).$;/; system "stty echo";'
```

In beiden Fällen kann man dann einfach das Passwort eingeben, ohne dass es dabei ausgegeben wird.

## Clients

- [Claws Mail](#) (Gtk+)
- [Evolution](#) (GNOME)
- [Gnus](#) (Emacs)
- [KMail](#) (KDE)
- [Mutt](#) (ncurses)

(alphabetisch sortiert)

## Webmail

Aktuell ist **kein** Zugriff über Webmail möglich.

1)

später soll das auch mal über das Mitglieder-Portal konfigurierbar sein

2)

die Domain `lusc.net` wird nur für POP3/IMAP Konten verwendet, während die „offiziellen“ E-mails in der Domain `lusc.de` Weiterleitungen sind

From:  
<http://lusc.de/dokuwiki/> - **LUSC - Linux User Schwabach**

Permanent link:  
<http://lusc.de/dokuwiki/interaktiv/email>

Last update: **2010/05/13 00:13**



